

BizboxAlpha 웹한글기안기 설치(연동) 가이드

TAUnit 2024.03.18

1. 개요

본 문서는 BizboxAlpha 웹한글기안기 설치(연동)와 관련하여 설치 형태에 따른 프로세스 및 유의사항에 대하여 유관부서 담당자가 유념해야 할 사항들을 정의한 문서입니다.

2. 목차

- 작업시 유의사항
- 설치 프로세스
- 한글기안기 설치(연동) 가이드

3. 유의 사항

- 알파 서버내 설치할 경우 톱캣용 포트 반드시 변경 확인 필요
- 분리서버 설치 후 서버 정보 더존 작업자에게 내용 공유
 - 설치(연동)요청서 상신시 작업 내역 상세 기재 필요

4. 설치 프로세스

작업 순서	설명	작업사항	작업자
1	전자결재 상신	- 웹한글기안기 설치요청서 결재 상신 - 한컴담당자 작업 이력 세부 내역 기재 필요	담당 영업자
2	JIRA 접수	웹한글기안기 설치 및 연동 작업 JIRA 접수	고객지원센터
3	설치 및 연동	- 설치 및 연동 작업 진행 및 완료 후 결과 회신 - 작업 완료 후 고객사 테스트 요청 회신	TAUnit

5. 설치 및 연동 가이드

1. BizboxAlpha 서버내 설치

- 웹한글기안기를 알파 서버내에 설치

작업 순서	설명	작업사항	작업자
1	알파서버 내 설정	- 웹한글기용 톨켓 별도 구성하여 설치 (포트는 SSL 사용시 17443, 미사용시 18080으로 설정) - 웹한글기안기 설치 시 neos 계정으로 설치 진행 (권한도 neos 권한으로 부여) - 데이터 저장 경로 설정 /home/upload/ea/doc/hancom/data/upload /home/upload/ea/doc/hancom/data/save /home/upload/ea/doc/hancom/data/temp	웹한글기안기 설치 담당자
2	작업 이력 공유	작업 이력 및 특이사항 공유	담당 영업자
3	연동 작업 진행	BizboxAlpha 연동 작업 진행	더존 작업자

2. 웹한글기안기 분리서버 설치

- 웹한글기안기를 별도 분리서버에 설치하여 알파서버와 연동

작업 순서	설명	작업사항	작업자
1	분리서버 설정	- 웹한글기안기 설치 시 neos 계정으로 설치 진행 (권한도 neos 권한으로 부여) - 웹한글기안기 서버의 neos 계정에 대한 uid, gid값을 그룹웨어 서버와 동일하게 설정 필요 - 데이터 저장 경로 설정 /home/upload/ea/doc/hancom/data/upload /home/upload/ea/doc/hancom/data/save /home/upload/ea/doc/hancom/data/temp - 그룹웨어 서버 내 /home/upload 디렉토리 경로를 웹한글기안기 서버에서 공유 가능하도록 /home/upload 웹한글기안기 서버에서 마운트 설정	웹한글기안기 설치 담당자
2	작업 이력 공유	- 분리 서버 정보 공유 - 웹한글기안기 서버 IP, 연동 포트	담당 영업자
3	연동 작업 진행	BizboxAlpha 연동 작업 진행	더존 작업자